

¡Hola!

¡¡Bienvenida al tutorial del Top Cali, un top para hacer con retazos!!

MATERIALES:


- ♥ Telas de algodón, livianas, como la fibrana, rayón, lino, jersey de algodón, etc. La idea es usar géneros con mucha caída y frescos.
- ♥ Costurero: tijera de tela, tijera de papel, alfileres, hilo, aguja para coser.
- ♥ Papel para dibujar el molde o también lo podés dibujar directo en la tela.
- ♥ Regla.
- ♥ Lápiz o lapicera de papel.
- ♥ Lápiz o lapicera, o tiza o jabón textil.
- ♥ Centímetro.
- ♥ Entretela termoadhesiva liviana.

MEDIDAS:


- ♥ Contorno del busto: medir con el centímetro por la parte más sobresaliente del busto.
- ♥ Largo de top: Medir desde la parte alta de la mama (escote) al largo deseado.

MOLDE:

1. Dibuja un rectángulo que mida de ancho la medida del contorno de busto + 4 cm (en caso de querés fruncir en el centro delantero adicionar 20 cm.) y de largo el largo deseado de prenda. A este rectángulo lo llamaremos RECTANGULO PRINCIPAL.



2. Revisa tus retazos, sobre todo el largo.
 - Si el largo del retazo es menor al largo del top, usaremos esa diferencia para marcar el sócalo superior.
 - Si el largo del retazo es mayor al largo del top, entonces el sócalo va a medir 6 cm.
3. Dibujar del sócalo adentro del rectángulo principal y cortarlo, es decir sacarlo. Por lo que el rectángulo principal quedara más corto.



4. Redibujar el sócalo trazando un rectángulo que mida: de ancho la medida del contorno de busto + 4 cm (aquí no se agregan los cm de frunce), y de largo el doble de lo que quieras que mida el sócalo (que es la medida que sacaste del rectángulo principal).
5. Dibujar los breteles, de 40 cm de largo por 10 de ancho.

En total debes tener 3 moldes: el rectángulo principal + el sócalo + bretel. Y ahora te doy un tips más, si tu retazo de tela te lo permite y te gusta al rectángulo principal súmale de ancho 20 cm más para fruncir en la zona del busto y que te de mejor forma.

CORTE Y CONFECIÓN


1. Cortar todos los moldes en la tela, y el molde del sócalo cortarlo también en la entretela.
2. Entretelar el sócalo. Las entretelas termoadhesivas tienen pegamento de un solo lado, que suele verse como brilloso, el pegamento va del lado del revés de la tela y la plancha se usa sin vapor y apoyando y levantando (no deslizando).
3. Al corte principal le vamos a realizar el ruedo con las siguientes opciones:

Apunte elaborado por VERO TEILER para ATELIER BRODERIE.

Pensado para este proceso. Cuidalo.

Escríbime al +54 351 6143861 // IG: atelierbroderiecursos // www.ateliertextil.com

- Si tener overlock usa la función roulette en todo el ruedo.
 - SI no tienes overlock podes hace roulette con el prensatela de roulette de la máquina familiar común programando la puntada de zigzag en ancho 5 largo 1.5.
 - Si no tienes el prensatela de roulette usa el zigzag solo, (tal como se ve en el tutorial) programando en ancho 5 y largo 1.5.
 - Si no tienes zigzag hacé un doble doblez con la plancha y pasa la costura recta, largo 3.
4. En los laterales del rectángulo principal haremos doble doblez y cosemos con costura recta en largo 3.
5. Al sócalo lo vas a doblar por la mitad, con los derechos hacia adentro y vas a coser las puntas con costura recta, largo 3. Luego desdoblas acomodando bien las puntas ya cosidas y pasas plancha.
6. A los breteles los doblas por la mitad, dejando el derecho de la tela hacia adentro y coses por el borde largo con costura recta en largo 3. Ayudándote con un alfiler de gancho les das



7. Sobre el rectángulo principal colocas el sócalo doblado enfrentando los derechos y encima del sócalo los breteles que se posicionan cada uno a 6 cm del centro delantero y luego a 12 cm de la primera posición. (ver molde). Coser recto y luego con zigzag... y top TERMINANDO.

El proceso lleva tiempo; saber habitarlo es el secreto.

Es decir, tomate tu tiempo, y ese tiempo, el tuyo, el que necesitas, que puedas disfrutarlo.

Abrazo – Vero Teiler